

Un thème WordPress est un modèle de mise en forme graphique du contenu. Un thème définit par exemple : les polices de caractères utilisées, la mise en forme des éléments du site (menu de navigation, boîte de recherche, widgets, liens...), l'emplacement des différentes zones...

Tempera est un thème en français très complet (y compris un slider) entièrement paramétrable et qui offre la possibilité de sauvegarder ses réglages.

Pour accéder aux réglages du thème, dans le tableau de bord, vous survolez **Apparence** et, dans le sous-menu qui s'affiche, vous cliquez sur **Tempera settings**.

Dans la fenêtre de droite, le panneau de configuration du thème s'affiche.

Ce panneau comporte 11 menus avec lesquels vous allez pouvoir personnaliser totalement le thème afin de donner l'apparence visuelle voulue à votre site.

Remarque : les thèmes moins complets n'offrent pas de panneau de configuration mais se règlent dans « Apparence ... Personnaliser ».



Nous allons donc voir en détail chacun des 11 menus du panneau de configuration du thème.


1- Mise en page :

Vous déterminez ici la mise en page de votre site : pas de barre latérale, une barre latérale à gauche ou à droite...

Info : une barre latérale correspond à une colonne sur la partie publique du site

Par défaut, le site est réglé avec une barre latérale à droite, barre qui apparaît quand on lit un article ou une page.

L'option **Adaptable tous Ecrans** est sur **Activer** → Ne pas modifier car cela permet de rendre Tempera adaptable à tous types d'écran. La mise en pages et les dimensions s'adapteront automatiquement.



Remarque : Dans tous les menus du thème, vous trouverez à côté de chaque option du menu un point d'interrogation qui affiche une bulle d'aide quand on le survole.

2- EnTête :

- La hauteur de l'en-tête détermine la hauteur de l'image que l'on peut y afficher
- L'image d'en-tête se charge en cliquant sur ce bouton
- Dans l'en-tête, vous pouvez afficher votre logo ou le titre du site avec son slogan ou rien
- Le logo se charge ici.

Remarque : Il est possible d'avoir une image d'en-tête (dimensions : 1150px par 120 px) et un logo en même temps. Le logo est placé à gauche par défaut alors que l'image d'en-tête peut être centrée.

3- Page de présentation :

- Si la page de présentation n'est pas activée, les autres options seront inactives.
- Vous pouvez afficher les derniers articles sur la page de présentation (préciser le nombre)
- Le slider est le système qui permet de faire défiler des images dans un bandeau sur la page de présentation (ou page d'accueil du site).
- Vous pouvez modifier les paramètres : type d'animation, durée animation, durée affichage... ou laisser ceux par défaut.


C'est ici que vous choisissez ce que le slider affiche : par défaut vos images.

Mais vous pourriez aussi choisir d'afficher les derniers articles, certains articles... Mais il faut que ces articles aient une **Image à la Une** pour qu'ils s'affichent.

Si vous garder **Vos slides**, vous pouvez en afficher jusqu'à 5 et, pour chaque slide, vous devez :

- Choisir l'image au format 1150x200
- Lui mettre un titre et un texte (vous pouvez très bien ne mettre que le titre ou rien) et même un lien (vers une page par exemple).

Pour accéder aux réglages, vous cliquez sur le triangle au bout de la ligne de chaque slide.




Sur la page de présentation, vous pouvez aussi choisir d'afficher des blocs d'infos en colonnes. Cela peut être les derniers articles, des articles au hasard ...

Attention : Il faut que ces articles aient une **Image à la Une** pour qu'ils s'affichent.

Il est pratique de choisir **Colonnes de widgets** afin d'afficher des pages spécifiques.

Le choix des pages à afficher se fait ensuite dans « **Apparence... Widgets** » puis « **Colonnes page de présentation** »...



Vous pouvez avoir des blocs d'infos et les derniers articles sur l'accueil de votre site. Voici 2 exemples :


- Le site de démo : <https://demo-wp.ddec85.org/>
- Le site de l'Alliance à Challans : <http://challans-alliance.fr/>

Procédure dans le tutoriel sur le réglage des widgets.

Vous avez ici la possibilité de mettre un titre sur votre page d'accueil avec du texte en dessous.

Le **titre** et le **texte** mis dans **Top title** et **Top Text** seront affichés sous le slider et au-dessus des colonnes de présentation (si vous en avez)

Second Title et text s'afficheront eux sous les colonnes de présentation mais au-dessus des derniers articles.



Exemple sur le site de démo : <https://demo-wp.ddec85.org/>

4- Texte :

Lorsque vous choisissez un style de couleur pour le thème (cf. étape 12 de ce tutoriel), vous déterminez en même temps les polices de caractères utilisés dans votre site :

- Police standard (celle utilisée dans les articles et les pages)
- Police des titres d'articles
- Police des titres de Widget (les boîtes se trouvant en bas de l'accueil ou dans la colonne de droite quand vous affichez un article)
- Police du titre du site
- Police du menu principal
- Police des titres

Remarque : Si vous changez de police, attention à la taille...

Ces réglages peuvent rester par défaut

5- Couleurs :

C'est dans ce menu que vous pourrez modifier toutes les couleurs de votre site.

Tout est modifiable et pour chaque zone, vous avez généralement 2 séries de couleurs à changer : le fond et le texte.

Exemple : Pour l'aspect général de votre site, vous avez 4 couleurs pour le fond :

- Fond du titre
- Fond du site principal
- Fond des widgets en pied de page
- Fond du pied de page

ATTENTION à l'harmonisation des couleurs : une couleur principale déclinée avec des nuances (plus ou moins claires) et une couleur complémentaire.

6- Graphiques :

La barre supérieure est réglée sur **Cacher**. Elle sert à afficher le menu du haut (que vous n'utilisez pas) ainsi que les icônes des réseaux sociaux (que l'on peut afficher ailleurs).

Vous pouvez laisser tous les réglages par défaut sauf peut-être pour le « **Cadre des images** » où vous pouvez choisir le style de bordure des images affichées dans les articles et les pages.

Rappel : pensez au point d'interrogation qui affiche une bulle d'aide...

GRAPHIQUES

BARRE SUPÉRIEURE: Cacher - Largeur du site

FIL D'ARIANE: Activer

PAGINATION: Activer

ALIGNEMENT DU MENU: Gauche

CONTENT MARGINS: Margin top: 20 px, Padding left/right: 30 px

CADRE DES IMAGES: [Grid of image styles]

7- Articles et pages :

Pour chaque article et page, vous pouvez faire apparaître des informations (Métadonnées : Auteur, Date, Heure, Catégorie...).

Par défaut, **Auteur** et **Date** s'affichent sous le titre de votre article ou page. Vous pouvez en cocher d'autres si vous le souhaitez.

8- Extraits des articles :

C'est dans ce menu que vous déterminez comment s'affichent les articles sur la page d'accueil de votre site : **Texte intégral** ou **Résumé**.

Généralement, on choisit **Résumé** et on détermine combien de mots pour l'extrait affiché : ici 50 mots.

Le Résumé se termine par « ... » puis en dessous le bouton « **Lire la suite...** ».


Remarque : si votre texte a moins de 50 mots, il sera intégralement affiché sur l'accueil du site.

<p>9- Images à la une :</p> <p>Pour chaque article, vous pouvez choisir une image à la une qui s'affichera sur l'accueil du site (sous le titre et à côté du texte).</p> <p>Par défaut, la première image d'un article s'affiche en tant que vignette si aucune image à la une n'a été sélectionnée.</p> <p>Les images sont ajustées en conservant leurs proportions.</p>	
<p>10- Réseaux sociaux :</p> <p>Si votre école possède un compte Twitter (ou Facebook ou autre...), vous pouvez le sélectionner dans le menu et insérer le lien dans le champ de droite.</p> <p>Pensez alors à cocher la case « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ».</p> <p>Vous avez la possibilité d'afficher jusqu'à 5 réseaux sociaux différents parmi les 35 proposés...</p> <p>Vous avez 6 zones d'affichage pour les icônes des réseaux.</p> <p>Rappel : la barre supérieure est désactivée.</p>	<p>Exemple sur le site de démo : https://demo-wp.ddec85.org/ (Facebook et Twitter en Pied de page, Côté droit et Barre latérale droite)</p>

<p>11- Divers :</p> <p>En principe, vous n'avez pas à utiliser ce menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas Activer la compatibilité avec Internet Explorer • Vous pouvez saisir du texte ou insérer des liens qui seront affichés dans le pied de page. Cette option n'est pas vraiment utile dans la mesure où vous avez déjà un « Menu pied de page ». • Ne rien faire dans les 2 autres cases. 	
<p>ATTENTION : Ne pas oublier de cliquer sur le bouton se trouvant sous le tableau de réglages pour valider et enregistrer vos modifications.</p>	

12 - Une fois tous vos réglages effectués et enregistrés, cliquez sur le bouton : **EXPORTER LES REGLAGES**

Une fenêtre s'ouvre vous proposant d'enregistrer un fichier. Vous validez en cliquant sur OK.



Si vous faites de nouvelles modifications et que le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez retrouver les réglages précédents en cliquant sur :

IMPORTER LES REGLAGES

En cliquant sur **JEUX DE COULEURS**, vous pouvez aussi changer l'aspect visuel de votre site en choisissant un jeu de couleurs parmi les 16 proposés.

IMPORTER / EXPORTER LES RÉGLAGES

EXPORTER LES RÉGLAGES

D'un seul clic, vous pouvez exporter vos réglages Tempera et les sauvegarder sur votre ordinateur. Vous vous sentez mieux ? Vous devriez !

IMPORTER LES RÉGLAGES

Sans possibilité d'importation, l'exportation serait juste stupide ! Assurez-vous d'avoir le fichier exporté à portée de souris, on se revoit ensuite !

JEUX DE COULEURS

Un ensemble de jeux de couleurs préétabli comme point de départ pour votre site. Chargez-en un et regardez votre blog avec d'autres yeux.

Tempera Color Schemes

Sélectionnez l'un des jeux de couleurs préétablis et cliquez sur le bouton Importer.
ATTENTION ! En chargeant un jeu de couleurs, les réglages des rubriques Texte et Couleurs seront écrasés. Tous les autres réglages resteront inchangés.
SUGGESTION : Il est préférable de toujours exporter votre jeu de couleurs actuel avant d'en importer un autre.



Tempera Default



A Serif Tempera



AntiTempera